



PROCÉDURE D'INSTALLATION PROFILS D'IMPRESSION - ORCASLICER 2+

Pour installer les profils d'impression VOLUMIC pour OrcaSlicer, celui-ci doit d'abord être installé sur votre ordinateur. Des droits Administrateurs seront surement nécessaires afin de copier les fichiers.


1. Téléchargez OrcaSlicer depuis l'adresse <https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/releases/latest> (en bas de page).
Avertissement : le site orcaslicer.net n'est pas le site officiel du développeur. Nous vous recommandons de ne télécharger OrcaSlicer qu'à partir de sa page GitHub ci-dessus.
2. Installez OrcaSlicer en suivant les instructions à l'écran, mais ne lancez pas le logiciel à la fin de l'installation.
3. Téléchargez les profils OrcaSlicer Volumic depuis le support : <https://support.imprimante-3d-volumic.com/fr/telechargements-profils-impression-volumic-3d.cfm> (fichier zip).
4. Dézippez le fichier des profils (sur votre bureau par exemple). Il contient un fichier « Volumic.json » et un dossier « Volumic ».
5. Ouvrez l'emplacement de l'installation de OrcaSlicer (Habituellement C:\Program Files\OrcaSlicer).
6. Ouvrez le dossier « ressources », puis le dossier « profiles ».
7. Copiez le fichier « Volumic.json » et le dossier « Volumic » dans le dossier « profiles » de votre installation OrcaSlicer.
(Note : si la copie ne fonctionne pas, assurez-vous d'avoir les droits administrateurs sur votre ordinateur.)




VOLUMIC

IMPRIMANTES 3D

8. Lancez le logiciel et choisissez votre modèle d'imprimante Volumic dans la liste des marques et machines disponibles.



9. Si l'assistant d'ajout de machine ne s'ouvre pas automatiquement, cliquez sur l'icône « Aide » en haut à gauche, à droite du menu « fichier », puis « Aide » et « Assistant de configuration » qui ouvrira la page ci-dessus.



10. Le logiciel OrcaSlicer et les profils d'imprimantes 3D Volumic sont désormais installés et prêt à l'emploi.

Note : si à l'ouverture du logiciel, celui-ci vous demande de le mettre à jour vers une nouvelle version, nous vous conseillons de vous assurer que la version proposée ne soit pas une Beta ou une préversion. Si tel est le cas, cochez la case « Me proposer que les versions stable » et passez celle-ci.