




INSTALLATION DES PROFILS VOLUMIC SUR PRUSASLICER

Pour installer les profils Volumic MK3/SC2/SH65/EXO42 sur PrusaSlicer, procédez comme suit :

- 1) Téléchargez les derniers profils disponibles sur le site support VOLUMIC : <https://support.imprimante-3d-volumic.com/fr/telechargements-profils-impression-volumic-3d.cfm>.
- 2) Ouvrez l'archive téléchargée et copiez les fichiers à l'emplacement de votre choix pour pouvoir les utiliser plus tard.
- 3) Lancez maintenant le logiciel PrusaSlicer et cliquez sur le menu « Fichier », puis « Importer » et « Importer le lot de Configuration ».



- 4) Dans la boîte de dialogue, rendez-vous à l'emplacement où vous avez sauvegardé le fichier contenu dans l'archive téléchargée précédemment et choisissez ce fichier *.ini, puis cliquez sur « Ouvrir ».
- 5) Tous les profils et configuration pour les VOLUMIC MK3, SC2, SH65 et EXO42 vont être ajoutés au logiciel ainsi que les matériaux Volumic, votre configuration est prête !